

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Empower

Suunnittelija: Mie Firing Christiansen // Spektakelstrik

Empower-neuleen suunnittelussa Mie Firing on ottanut lähtökohdaksi nykyajan naiset. Naisten vapautusliike, jota Mie kokee nyt, kun naiset vaativat paikkaansa yhteiskunnassa ja vaativat että heidät tunnustetaan tasavertaisiksi miesten kanssa. Ennen kaikkea hän kokee liikkeen tuomaa yhteenkuuluvuutta.

On jännittävää aikaa olla nainen ja yrittäjä. Liike on luonut hyvin erityisen yhteisöllisyyden naisten välille, iästä, urasta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Yhteisön, jossa hän huomaa naisten puolustavan toisiaan, kannustavan toisiaan ja tukevan toisiaan kaikin tavoin oikeudessa olla tasa-arvoisia toisen sukupuolen kanssa. Tällä hetkellä koetaan, että yhdessä voimme siirtää vuoria - ja muuttaa asenteita - ja 2020-luku varmasti muistetaan naisten vuosikymmenenä.

Yhdessä Free-neuleen kanssa Empower on hienovarainen kannanotto (statement piece) ja toivomme, että ne voivat auttaa juhlistamaan yhteisöllisyyttä ja käynnissä olevia positiivisia liikkeitä.



Koot ja mitat

XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Sopii rinnan ympärykselle

76–81 (82–89) 90–99 (100–105) 106–115
(116–125) 126–135 (136–145) cm

Neuleen leveys (A)

97 (105) 109 (118) 130 (135) 147 (156) cm


Pituus (B)

56 (57) 58 (59) 60 (61) 62 (62) cm

Hihan pituus (C)

42 (43) 43 (44) 44 (44) 43 (43) cm

Neulomissuunta (D)



Materiaalit

LANKA FILCOLANA

Pernilla värissä 977 (Marzipan)

250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 (450) g
ja

Vilja värissä 977 (Marzipan)

300 (300) 300 (350) 400 (400) 450 (450) g

Työ neulotaan kahdella langalla yhtä aikaa.

PUIKOT

Pyöröpuikot 3 ja 4 mm, 60 ja 80–100 cm
Sukkapuikot 3 ja 4 mm, (ei tarvita, jos neulot magic
loop -tekniikalla)
2 sukkapuikkoa 3 mm, i-cordia varten.

MUUT MATERIAALIT

2 silmukanpidikettä
1 silmukkamerkki

Neuletiheys

19 s x 26 krs sileää neuletta kaksinkertaisella langalla
4 mm puikoilla = 10 x 10 cm.
Neuletiheys on mitattu pesun jälkeen.

Puikkokoko on ohjeellinen.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, vaihda
suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän
silmukoita, vaihda pienempiin puikkoihin. Jos
saat oikean leveyden, mutta korkeus ei täsmää,
puikkomateriaalin vaihtaminen esim. puusta metalliin
tai toisinpäin voi auttaa.

Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka
o: oikein
n: nurin
kr: kerros

ssk

Nosta 1 s oikein neulomatta, 1 s oikein neulomatta, siirrä silmukat yhdessä takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne kiertäen yhteen.

ERIKOISTEKNIIKAT

Reunasilmukka

Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan oikein.

Silmuillen luominen

Muodosta lankaan silmu niin, että kerästä tuleva pitkä langanpää asetetaan puikolla olevan langan viereen, vie oikea puikko etukautta silmuun ja kiristä lankaa niin, että silmusta tulee silmukka. Toista, kunnes sinulla on tarvittava määrä silmukoita.



Työn kulku

Empower neulotaan ylhäältä alas.

Ensin takakappaleen yläosa neulotaan lisäyksillä molemmissa sivuissa. Lisäykset muodostavat viiston hartiaosan. Työ jatkuu kädentien alareunaan ilman lisäyksiä.

Olkapäistä poimitaan silmukoita ja pääntien molemmat puolet neulotaan erikseen, pääntien alareunaan asti.


Tämän jälkeen luodaan uusia silmukoita, etukappaleet yhdistetään ja työ neulotaan kädenteiden alareunaan.

Etu- ja takakappaleet yhdistetään ja vartalo neulotaan suljettuna neuleena, joka päätetään kierrettyyn joustinreunaan.

Kädenteiltä poimitaan silmukoita ja hihat neulotaan suljettuna neuleena ylhäältä alas ja päätetään kierrettyyn joustinreunaan.

Tämän jälkeen poimitaan silmukoita pääntieltä ja myös pääntien reuna neulotaan kierrettynä joustinneuleena. Reuna taitetaan alas ja kiinnitetään neulomalla nurjalle puolelle samalla, kun silmukat päätellään.

Lopuksi neulotaan pitkä i-cord, josta muodostetaan teksti Empower, joka ommellaan kiinni etukappaleeseen.





Ohje

TAKAKAPPALE

Luo 32 (32) 32 (32) 36 (36) 36 (36) silmukkaa 4 mm puikoille 1 langalla kumpaakin laatua yhdessä. Neulo tasona.

Neulo 1 krs nurin.

Neulo sileää neuletta tasona (oikein oikealla puolella, nurin nurjalla) samalla kun takakappale muotoillaan seuraavasti:

1. krs (oikea puoli): Neulo kerros oikein loppuun ja luo 2 silmukkaa silmuillen puikolla olevien silmukoiden jatkoksi.

2. krs: 1 o, neulo kerros nurin loppuun ja luo 2 silmukkaa silmuillen puikolla olevien silmukoiden jatkoksi.

Toista kerrokset 1 ja 2 yhteensä 15 (17) 18 (20) 22 (23) 26 (28) kertaa = 92 (100) 104 (112) 124 (128) 140 (148) silmukkaa.

Jatka sileää neuletta, kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka on reunasilmukka, joka neulotaan aina oikein, kunnes työn korkeus on 29 (30) 32 (34) 35 (37) 39 (40) cm mitattuna takakappaleen keskeltä.

Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.

Vasen etukappale

Aseta takakappale eteesi, aloitusreuna ylöspäin (itsestäsi pois päin).

Poimi 30 (34) 36 (40) 44 (46) 52 (56) silmukkaa vasemman olkapään viistosta kappaleesta 4 mm puikoilla ja molemmilla langoilla yhdessä.

Neulo sileää neuletta tasona, ensimmäinen kerros on nurjan puolen kerros, reunasilmukka molemmissa sivuissa, kunnes olet neulonut 10 cm poimittujen silmukoiden jälkeen. Lopeta oikean puolen kerroksella.

Tee pääntien lisäyksiä seuraavasti:

1. krs (nurja puoli): 1 o, neulo kerros nurin, luo 1 silmukka silmuillen.

2. krs: Neulo kerros oikein.

Toista kerrokset 1 ja 2 yhteensä 7 kertaa = 37 (41) 43 (47) 51 (53) 59 (63) silmukkaa. Lopeta nurjan puolen kerroksella, kun viimeinen lisäys on tehty.

Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.





Oikea etukappale

Aseta takakappale eteesi, aloitusreuna ylöspäin (itsestäsi pois päin).

Poimi 30 (34) 36 (40) 44 (46) 52 (56) silmukkaa oikean olkapään viistosta kappaleesta 4 mm puikoilla ja molemmilla langoilla yhdessä.

Neulo sileää neuletta tasona, ensimmäinen kerros on nurjan puolen kerros, reunasilmukka molemmissa sivuissa, kunnes olet neulonut 10 cm poimitujen silmukoiden jälkeen. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Tee pääntien lisäyksiä seuraavasti:

1. krs (oikea puoli): Neulo kerros oikein, luo 1 silmukka silmuillen.

2. krs: 1 o, neulo nurin, kunnes puikoilla on 1 s, 1 o.

Toista kerrokset 1 ja 2 yhteensä 7 kertaa = 37 (41) 43 (47) 51 (53) 59 (63) silmukkaa. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Etukappaleen yhdistäminen

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikean etukappaleen silmukat oikein, luo 18 (18) 18 (18) 22 (22) 22 (22) silmukkaa silmuillen, siirrä vasemman etukappaleen silmukat takaisin puikolle ja neulo kerros oikein loppuun = 92 (100) 104 (112) 124 (128) 140 (148) silmukkaa.

Jatka sileää neuletta tasona, kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka on reunasilmukka, joka neulotaan aina oikein.

Jatka, kunnes työn korkeus on 29 (30) 32 (34) 35 (37) 39 (40) cm mitattuna olkapään poimituista silmukoista, aivan pääntien reunassa. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

VARTALO

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo etukappaleen silmukat oikein, siirrä takakappaleen silmukat takaisin puikolle, neulo ne oikein, aseta kerrosmerkki ja yhdistä kerros = 184 (200) 208 (224) 248 (256) 280 (296) silmukkaa.

Neulo sileää neuletta suljettuna, kunnes työn korkeus on 49 (50) 51 (52) 53 (54) 55 (55) cm, mitattuna keskellä takana, pääntien reunasta.

Jatka 4 mm puikoilla.

Joustinreuna

Neulo 7 cm kierrettyä joustinneuletta (1 kiertäen o, 1 n).

Päättele löyhästi kierrettynä joustinneuleena.

PÄÄNTIEN REUNUS

Aloita takakappaleen oikealta olkapäältä ja poimi 3 mm pyöröpuikoilla ja 1 langalla kumpaakin laatua 108 (108) 108 (108) 116 (116) 116 (116) silmukkaa pääntien reunasta (oikea puoli).

Kiinnitä kerrosmerkki ja yhdistä kerros.

Neulo 9 cm kierrettyä joustinneuletta (1 kiertäen o, 1 n).

Neulo pääntie kiinni aloitusreunaan seuraavasti: Nosta aloitusreunan ensimmäinen silmukka vasemmalle puikolle ja neulo kaksi ensimmäistä silmukkaa oikein yhteen, * 1 n, nosta oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli niin, että silmukka päätellään, jätä aloitusreunan seuraava silmukka väliin, nosta seuraava aloitusreunan silmukka vasemmalle





puikolle ja neulo se oikein yhteen vasemman puikon seuraavan silmukan kanssa, nosta oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli niin, että silmukka päätellään *, toista *-*, kunnes kaikki silmukat on päätelty.

Vaihtoehtoisesti silmukat voidaan päätellä normaalisti ja reunan ommella kiinni erikseen.

HIHAT

Aloita kädentien alareunasta ja poimi 4 mm puikoilla, yhdellä langalla kumpaakin laatua, 84 (90) 92 (96) 98 (102) 106 (106) silmukkaa kädentien oikealta puolelta.

Kiinnitä kerrosmerkki ja yhdistä kerros.

Neulo sileää neuletta suljettuna ja tee SAMALLA kavennuksia joka 4. kerroksella, seuraavasti:

Kavennuskerros: Neulo 2 o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes jäljellä on 2 s, ssk.
Neulo kavennuskerros yhteensä 20 (21) 22 (22) 21 (21) 21 (21) kertaa = 44 (48) 48 (52) 56 (60) 64 (64) silmukkaa.

Jatka ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on 34 (35) 35 (36) 36 (36) 35 (35) cm.

Vaihda työhön 3 mm puikot.

Joustinreuna

Neulo 8 cm kierrettyä joustinneuletta (1 kiertäen o, 1 n).

Päättele löyhästi kierrettynä joustinneuleena.

Neulo toinen hiha samalla tavalla.

I-CORD

Luo 3 silmukkaa 3 mm sukkapuikoille, molemmilla langoilla yhdessä.

Neulo i-cord seuraavasti:

*Neulo 3 o, älä käännä, vaan työnnä silmukat takaisin puikon alkuun niin, että ne voi taas neuloa oikealta puolelta *, toista *-*, kunnes i-cord on 2,5 metriä.

Neulo silmukat 3 oikein yhteen ja vedä langanpää viimeisen silmukan läpi. Katkaise lanka.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langat.

Mittaa etukappaleesta 44 cm leveä ja 15 cm korkea kappale.

Kiinnitä i-cord piirustuksen mukaan seuraavasti:

Sijoittele i-cord piirustuksen mukaan, katkaise ”kirjoitus” ohjeen mukaan, päättele vetämällä lankaa silmukoista niin, että saat tarpeeksi lankaa päättelemiseen.

Muotoile kirjaimet ja kiinnitä ne nuppineuloilla. Kun olet tyytyväinen lopputulokseen, kiinnitä i-cord pienin pistoin koko matkalta.

Pese neule lankojen vyötteiden mukaisesti ja aseta kuivumaan tasolle pyyhkeen päälle.

