



Cecilia

Suunnittelija: Sanne Bjerregaard

Kun suunnittelija ensimmäistä kertaa piti Paian uusimpia, kauniita värejä kädessään, hänessä heräsi halu neuloa yksinkertainen pusero, jossa lanka on pääosassa. Tästä muodostui Cecilia, yksinkertainen, minimalistinen raglanpusero, jossa raglankavennukset laskeutuvat muun tekstuurin päälle kauniina yksityiskohtana.

Yhdistämällä Paia-lanka Arwettaan ja Tiliaan värissä Snow White muodostuu harmoninen paletti, joka korostaa Paia Unicorn Shimmerin herkkiä pastellisävyjä.

Samoin kuin Noackin ja Løfbergin teokset yhdistävät tarkkuutta ja runoutta, tämä pusero yhdistää yksinkertaisen ja taiteellisuuden. Pehmeät värit ja muotoilun yksinkertaisuus tekee klassisesta raglanpuserosta jotain erityistä.



Koot ja mitat

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Sopii rinnanympärykselle:

86 (96) 100 (106) 116 (126) 136 cm

Neuleen leveys (A):

107 (112) 123 (129) 134 (140) 146 cm


Pituus (B):

55 (56) 59 (61) 62 (64) 66 cm

Hihan pituus (C):

43 (43) 43 (42) 42 (41) 41 cm

Neulomissuunta (D)



Materiaalit

LANKA FILCOLANA

Arwetta värissä 100 (Snow White)

250 (250) 300 (300) 300 (300) 350 g

ja

Tilia värissä 100 (Snow White)

100 (125) 125 (125) 150 (150) 150 g

ja

Paia värissä 713 (Unicorn Shimmer)

100 (125) 125 (125) 150 (150) 150 g

Työ neulotaan yhdellä langalla jokaista laatua yhtä aikaa, yhteensä 3 langalla.

PUIKOT

Pyöröpuikot 4,5 mm, 40–60 cm

Pyöröpuikot 5,5 mm, 60–80 cm

Apupuikko

MUITA TARVIKKEITA

6 Silmukkamerkkejä

2 Silmukanpidikkeitä

Neuletiheys

18 s x 26 krs sileää neuletta kolminkertaisella langalla
5,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Neuletiheys on mitattu pesun jälkeen.

Puikkokoko on ohjeellinen.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, vaihda suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän silmukoita, vaihda pienempiin puikkoihin. Jos saat oikean leveyden, mutta korkeus ei täsmää, puikkomateriaalin vaihtaminen, esim. puusta metalliin tai toisinpäin, voi auttaa.

Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka

krs: kerros

o: oikein

n: nurin

n&o

Neulo 1 nurin ja 1 kiertäen oikein samaan silmukkaan.

L10

Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se oikein.

L1V

Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se kiertäen oikein.


ktk

Nosta 2 silmukkaa neulomatta, ikään kuin neuloisit ne oikein yhteen, 1 oikein, nosta neulomatta nostetut silmukat neulotun silmukan yli.

ERITYISTEKNIIKAT

Silmuillen luominen

Muodosta lankaan silmu niin, että kerästä tuleva pitkä langanpää asetetaan puikolla olevan langan viereen, vie oikea puikko etukautta silmuun ja kiristä lankaa niin, että silmusta tulee silmukka. Toista, kunnes sinulla on tarvittava määrä silmukoita.



Kaksoissilmukka

Nosta 1. s nurin neulomatta, lanka työn edessä, vie lanka oikean puikon yli työn taakse (itsestäsi pois päin) ja kiristä niin paljon, että syntyy kaksoissilmukka. Jatka neulomista ohjeen mukaan. Kun kaksoissilmukka neulotaan, se neulotaan yhtenä silmukkana, eli silmukaparin molemmat ”jalat”, oikein tai nurin silmukan osoittamalla tavalla. Tämä tekniikka tunnetaan nimellä German Short Rows.

Työn kulku

Cecilia-pusero neulotaan pyörönä alhaalta ylös. Ensin etu- ja takakappaleen joustinreunat neulotaan erikseen. Tämän jälkeen joustinreunat yhdistetään niin, että ne ovat hieman limittäin, ja vartalo-osa neulotaan sileänä neuleena kädenteille, missä työ jaetaan.

Hihat neulotaan alhaalta ylös, ensin joustinreunalla, mikä yhdistetään hieman limittäin. Hihan sisäpuolelle tehdään lisäyksiä, kunnes hihan täysi pituus on saatu.

Tämän jälkeen vartalo-osa ja hihat yhdistetään ja kaarroke neulotaan raglankavennuksin.

Pääntien kohdalla työ jaetaan ja lyhennettyjä kerroksia tehdään pyöreän pääntien muodostamiseksi.

Lopuksi pääntien reunus neulotaan joustinneuleena. Reuna taitetaan ja ommellaan kiinni puseron nurjalle puolelle.





Ohje

VARTALO

Joustinreuna

Luo kaikilla langoilla yhdessä 100 (105) 110 (120) 125 (130) 135 silmukkaa 5,5 mm pyöröpuikoille tavallisella ristikkäisellä tavalla. Työ neulotaan tasana pyöröpuikoilla.

1. krs (nurja puoli): 1 n, * 1 n, 1 o, 1 n, 2 o *, toista * - *, kunnes jäljellä on 4 s, 1 n, 1 o, 2 n.

2. krs: 1 o, * 1 o, 1 n, 1 o, 2 n *, toista * - *, kunnes jäljellä on 4 s, 1 o, 1 n, 2 o.

Toista näitä kerroksia, kunnes joustinreunan korkeus on 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 cm.

Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle tai ylimääräisille pyöröpuikoille.

Neulo toinen samanlainen joustinreuna.

Jos ensimmäisen joustinreunan silmukat odottavat silmukanpidikkeellä, ne siirretään takaisin pyöröpuikoille.

Joustinreunat yhdistetään seuraavasti:

Aseta molemmat joustinreunat vierekkäin eteesi, oikeat puolet ylöspäin. Viimeisenä neulottu joustinreuna, jossa lankakerät ovat kiinni, tulee vasemmalle puolelle. Oikeanpuoleisesta joustinreunasta siirretään 4 viimeistä silmukkaa (joustinreunan vasen reuna) apupuikolle. Pidä apupuikkoa vasemman joustinreunan 4 viimeisen silmukan takana niin, että apupuikko ja vasemman joustinreunan puikko ovat vierekkäin vasemmassa kädessä. Neulo 4 ensimmäistä silmukkaa yhteen seuraavasti:

* Vie oikea puikko edessä olevan puikon ensimmäiseen silmukkaan ja apupuikon ensimmäiseen silmukkaan, neulo silmukat oikein yhteen *, toista * - * vielä kerran. Kiinnitä kerrosmerkki ja toista * - * vielä 2 kertaa. Neulo vasemman joustinreunan silmukat oikein, kunnes jäljellä on 4 silmukkaa. Pidä oikean joustinreunan puikkoa vasemman sivun joustinreunan 4 viimeisen silmukan takana ja neulo kummankin puikon 2 ensimmäistä silmukkaa yhteen, kiinnitä sivumerkki ja neulo kummankin puikon 2 viimeistä silmukkaa oikein yhteen.

Joustinreunat on nyt yhdistetty hieman limittäin kummassakin sivussa. Etureunan joustinreuna on takakappaleen joustinreunan päällä. Kiinnitä merkki etukappaleeseen niin, että pystyt erottamaan kappaleet toisistaan. Tämä on avuksi, kun vartalo ja hihat yhdistetään.





Puikoilla on nyt 192 (202) 212 (232) 242 (252) 262 silmukkaa.

Jatka kunnes työn korkeus on 31 (32) 32 (34) 35 (35) 35 cm. Viimeisellä kerroksella lopetetaan 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa ennen kerrosmerkkiä.

Seuraava krs: Päättele 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, poista kerrosmerkki, päättele toiset 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, neulo oikein, kunnes jäljellä on 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa ennen seuraavaa merkkiä, päättele 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, poista merkki, päättele toiset 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, neulo kerros oikein loppuun.

Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.

VASEN HIHA

Luo kaikilla langoilla yhdessä 55 (55) 55 (60) 60 (60) 60 silmukkaa 5,5 mm pyöröpuikoille tavallisella ristikkäisellä tavalla. Työ neulotaan tasona pyöröpuikoilla.

1. krs (nurja puoli): 1 n, * 1 n, 1 o, 1 n, 2 o *, toista * - *, kunnes jäljellä on 4 s, 1 n, 1 o, 2 n.

2. krs: 1 o, * 1 o, 1 n, 1 o, 2 n *, toista * - *, kunnes jäljellä on 4 s, 1 o, 1 n, 2 o.

Toista näitä kerroksia, kunnes joustinreunan korkeus on 7 cm. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Joustinreuna yhdistetään seuraavasti:

Pidä joustinreunaa edessäsi, oikea puoli ylöspäin. Siirrä viimeiset 4 silmukkaa apupuikolle.

Yhdistä kerros, oikea puoli edelleen ulospäin, ja pidä apupuikon 4 silmukkaa pyöröpuikon 4 ensimmäisen silmukan takana. Neulo silmukat yhteen, kuten vartalon joustinreunassa, muista kiinnittää silmukamerkki 2 ensimmäisen yhteen neulotun silmukan jälkeen.

Jatka sileää neuletta suljettuna. Lisää seuraavalla kerroksella 10 (10) 10 (12) 12 (12) 12 silmukkaa seuraavasti:

Seuraava krs: * n&o, 4 o *, toista * - *, kunnes jäljellä on 4 silmukkaa ennen merkkiä, n&o, 3 o = 61 (61) 61 (68) 68 (68) 68 silmukkaa.

Seuraava krs: Neulo oikein, kunnes jäljellä on 15 (15) 15 (17) 17 (17) 17 silmukkaa ennen merkkiä, kiinnitä uusi kerrosmerkki ja neulo oikein vanhalle merkille. Poista merkki ja neulo oikein uudelle kerrosmerkille.

Kerroksen vaihtumiskohta on nyt siirretty hihan sisäpuolelle.

#

Tee lisäyksiä merkin kummallakin puolella seuraavasti: Neulo 6 (5) 4 (4) 3 (2) 2 kerrosta oikein.

Seuraava krs (lisäyskerros): L1V, neulo kerros oikein loppuun.

Neulo 6 (5) 4 (4) 3 (2) 2 kerrosta oikein.

Seuraava kerros (lisäyskerros): Neulo oikein kerrosmerkille asti, L1O.

Toista nämä 14 (12) 10 (10) 8 (6) 6 kerrosta, kunnes kerroksella on 73 (75) 79 (84) 88 (92) 98 silmukkaa ja hihan pituus on 43 (43) 43 (42) 42 (41) 41 cm.

Viimeisellä kerroksella lopetetaan 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa ennen kerrosmerkkiä.

Seuraava krs: Päättele 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, poista merkki, päättele toiset 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 silmukkaa, neulo kerros oikein loppuun.

#

Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.





OIKEA HIHA

Luo silmukat ja neulo joustinreuna samoin kuin vasemmassa hihassa.

Joustinreuna yhdistetään seuraavasti:

Pidä joustinreunaa edessäsi, oikea puoli ylöspäin. Siirrä viimeiset 4 silmukkaa apupuikolle.

Yhdistä kerros, oikea puoli edelleen ulospäin, ja pidä apupuikon 4 silmukkaa pyöröpuikon 4 ensimmäisen silmukan edessä. Neulo silmukat yhteen, kuten vartalon joustinreunassa, muista kiinnittää silmukkamerkki 2 ensimmäisen yhteen neulotun silmukan jälkeen.

Jatka sileää neuletta suljettuna. Lisää seuraavalla kerroksella 10 (10) 10 (12) 12 (12) 12 silmukkaa seuraavasti:

Seuraava krs: *n&o, 4 o*, toista *-*, kunnes jäljellä on 4 silmukkaa ennen merkkiä, n&o, 3 o = 61 (61) 61 (68) 68 (68) 68 silmukkaa.

Seuraava krs: Neulo oikein, kunnes olet neulonut 15 (15) 15 (17) 17 (17) 17 silmukkaa merkin jälkeen, kiinnitä kerrosmerkki ja neulo vanhalle merkille. Poista merkki ja neulo oikein uudelle kerrosmerkille.

Kerroksen vaihtumiskohta on nyt hihan sisäpuolella.



Neulo hiha valmiiksi kuten vasen hiha #-#.

ÄLÄ katkaise lankaa.

Vartalo-osa ja vasen hiha neulotaan nyt oikean hihan pyöröpuikoille, seuraavasti:

Siirrä vartalon silmukat takaisin pyöröpuikoille niin, että voit neuloa takakappaleen silmukat ensin. Neulo oikean hihan puikoilla takakappaleen silmukat samalle puikolle, neulo vasemman hihan silmukat puikoille ja sen jälkeen etukappaleen silmukat. Lopuksi neulotaan oikean hihan silmukat, kunnes hihassa on 1 silmukka jäljellä.

Työ on nyt yhdistetty ja kerroksella on 306 (320) 338 (352) 354 (372) (394) silmukkaa.

KAARROKE

Raglankavennukset

Seuraava krs: Nosta 2 seuraavaa silmukkaa (oikean hihan viimeinen silmukka ja takakappaleen ensimmäinen silmukka) neulomatta, niin kuin ne neulottaisiin oikein yhteen, 1 o, vedä nostetut silmukat neulotun yli, merkkää oikean puikon ensimmäinen silmukka silmukkamerkillä tai merkkilangalla, jonka voit erottaa muista silmukkamerkeistä. Neulo oikein, kunnes takakappaleessa on 2 silmukkaa jäljellä, nosta 2 silmukkaa neulomatta, niin kuin ne neulottaisiin oikein yhteen, 1 o, vedä nostetut silmukat neulotun yli, merkkää oikean puikon ensimmäinen silmukka silmukkamerkillä tai merkkilangalla, neulo oikein, kunnes vasemmassa hihassa on 1 silmukka, nosta 2 seuraavaa silmukkaa (vasemman hihan viimeinen silmukka ja etukappaleen ensimmäinen silmukka) oikein neulomatta, niin kuin ne neulottaisiin oikein yhteen, 1 o, vedä nostetut silmukat neulotun yli, merkkää oikean puikon ensimmäinen silmukka silmukkamerkillä tai merkkilangalla, neulo oikein, kunnes etukappaleessa on 2 silmukkaa jäljellä, nosta 2 silmukkaa neulomatta, niin kuin ne neulottaisiin oikein yhteen, 1 o, vedä nostetut silmukat neulotun yli, merkkää oikean puikon ensimmäinen silmukka silmukkamerkillä tai merkkilangalla, neulo oikein merkille.

Kaikki 4 raglansilmukkaa on nyt merkattu.

Kerros alkaa takakappaleen oikean sivun raglansilmukasta.

Seuraava krs: Neulo kerros oikein loppuun. Päätä kerros, kun jäljellä on 1 silmukka ennen kerrosmerkkiä.

Seuraava kerros (kavennuskerros): *ktk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s ennen raglansilmukkaa*, toista *-* kerroksen loppuun.



Toista edelliset 2 kerrosta, kunnes olet kaventanut yhteensä 19 (20) 22 (24) 24 (26) 29 kertaa ja etukappaleessa ja takakappaleessa on kummassakin 48 (51) 52 (54) 55 (56) 55 silmukkaa. Raglansilmukoita ei lasketa mukaan.

Viimeinen kerros on kavennuskerros. Kiinnitä **SAMMALLA** merkki etukappaleen 12 (15) 16 (18) 19 (20) 19 keskimmäisen silmukan molemmin puolin. Lopeta kerros juuri ennen merkattua silmukkaa kerroksen alussa (takakappaleen oikea sivu).

Katkaise lanka.

Siirrä (työn oikealta puolelta) kaikki silmukat oikealta vasemmalle puikolle ensimmäiselle merkille asti, siirrä merkki vasemmalle puikolle, siirrä myös seuraavat 12 (15) 16 (18) 19 (20) 19 silmukkaa ja siirrä toinen merkki. Käännä työ.

Pääntie

Nyt ylin kaarrokeosa muotoillaan lyhennetyillä kerroksilla, seuraavasti:

Seuraava krs (nurja puoli): Ota lanka työhön ja neulo nurin merkille asti, käännä.

1. lyhennetty kerros (oikea puoli): 1 kaksoissilmukka, neulo oikein ja tee raglankavennuksia, kunnes jäljellä on 4 silmukkaa ennen merkkiä, käännä.

2. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo nurin, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

3. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo oikein ja tee raglankavennuksia, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

4. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo nurin, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

5. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo oikein ja tee raglankavennuksia, kunnes jäljellä on 1 silmukka ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

6. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo nurin, kunnes jäljellä on 1 silmukka ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

Toista 5. ja 6. lyhennetty kerros vielä kerran.

9. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo oikein ja tee raglankavennuksia edellisen kerroksen kaksoissilmukalle, käännä.

10. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo nurin edellisen kerroksen kaksoissilmukalle, käännä.

Toista 5. ja 6. lyhennetty kerros 3 kertaa.

Viimeinen lyhennetty kerros (oikea puoli): 1

kaksoissilmukka, neulo loput oikean hihan silmukat oikein, tee raglankavennus, neulo takakappaleen silmukat oikein ja tee takakappaleen vasemman sivun viimeinen raglankavennus. Päätä kerros tähän ja kiinnitä kerrosmerkki.

Puikoilla on nyt 106 (112) 114 (112) 114 (116) 114 silmukkaa.

Vaihda työhön 4,5 mm puikot.

PÄÄNTIEN REUNUS

Jatka neulomista suljettuna neuleena. Kavenna 6 (7) 9 (7) 4 (6) 4 silmukkaa ensimmäisellä kerroksella, seuraavasti:

Seuraava krs: Neulo *2 n, 1 o, 1 n, 1 o*, toista *-*, kunnes olet neulonut 15 (14) 10 (14) 26 (17) 26 silmukkaa, neulo 2 silmukkaa oikein yhteen, niin kuin se sopii joustinkuvioon **, toista *-** kerroksen loppuun = 100 (105) 105 (105) 110 (110) 110 silmukkaa.

Seuraava kerros: *2 n, 1 o, 1 n, 1 o*, toista *-* kerroksen loppuun.

Toista tätä kerrosta, kunnes joustinreunan korkeus on 7 (7) 8 (8) 8 (8) 8 cm.

Neulo pääntien reunus työn nurjalle puolelle seuraavasti:

Taita joustinreuna työn nurjalle puolelle ja kiinnitä reuna neuloen seuraavasti:

Nosta joustinreunan ensimmäisen kerroksen ensimmäisen silmukan toinen ”jalka” vasemmalle puikolle (huomaa, että tämä silmukka on oikea silmukka nurjalla puolella) niin, että lenkki on puikolla olevan ensimmäisen silmukan edessä, neulo 2 oikein yhteen, 1 oikein, vedä oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli kuten tavallisessa päättelyssä, *jätä 1 joustinreunan ensimmäisen kerroksen silmukka väliin, nosta seuraava silmukka joustinreunan ensimmäiseltä kerrokselta vasemmalle puikolle ja neulo 2 oikein yhteen, vedä oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli kuten tavallisessa päättelyssä, 1 oikein, vedä yli, kuten tavallisessa päättelyssä *, toista *-* kerroksen loppuun, kunnes kaikki silmukat on päätelty.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langat.

Ompele kainalon reiät kiinni silmukoiden.

Pese neule lankojen vyötteiden mukaisesti ja aseta kuumumaan tasolle pyyhkeen päälle.