

filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Elbe

Suunnittelija: Rikke Elisassen // Strikrik

Tämä pusero on saanut inspiraationsa uskomattomasta ja rohkeasta Lilli Elbestä. Meillä on nykyään niin paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Meidän on muistettava osoittaa kunnioitusta heille, jotka ovat tehneet sen mahdolliseksi. Meidän on muistettava, että meidän ei tarvitse rajoittaa itseämme, ei identiteetin, sukupuolen, perhemuotojen tai maanläheisten kysymysten - värien ja rakenteiden - suhteen. Mahdollisuudet ovat rajattomat - kiitos heidän, jotka ajan myötä ovat mahdollistaneet ne meille.





Koot ja mitat

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

Sopii rinnan ympärykselle

78–84 (85–90) 91–100 (101–108) 109–118
(119–128) 129–137 (138–148) cm

Neuleen leveys (A)

84 (92) 100 (108) 118 (128)
138 (148) cm


Pituus (B)

40 (42) 44 (48) 52 (56) 60 (64) cm

Hihan pituus (C)

45 (45) 46 (46) 46 (47) 47 (47) cm

Neulomissuunta (D)



Materiaalit

LANKA FILCOLANA

Arwetta värissä 352 (Red Squirrel)

250 (300) 300 (400) 400 (450) 450 (500) g

ja

Arwetta värissä 812 (Granite)

250 (300) 300 (400) 400 (450) 450 (500) g

Molemmat värit neulotaan kahdella langalla yhdessä.

I-cord-reuna neulotaan yhdellä langalla.

PUIKOT

Pyöröpuikot 4 mm ja 4,5 mm 80 cm

Sukkapuikot 4 ja 4,5 mm, (ei tarvita, jos neulot magic loop -tekniikalla)

MUUT MATERIAALIT

2 silmukkamerkkiä

1 silmukanpidike

4 hakaneulaa

mahdollisesti joustolankaa

Jämälankaa italialaiseen aloitukseen

Neuletiheys

20 s x 30 krs sileää neuletta kaksinkertaisella langalla

Arwetta 4,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Neuletiheys on mitattu pesun jälkeen.

Puikkokoko on ohjeellinen.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, vaihda suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän silmukoita, vaihda pienempiin puikkoihin.



Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka
kr: kerros
o: oikein
n: nurin
kaksiyhteen

M1, M2

Silmukkamerkki 1, silmukkamerkki 2, jne.

L10 (oikealle kallistuva lisäys)

Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se oikein.

L1V (vasemmalle kallistuva lisäys)

Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se takareunasta oikein.

L10n

Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se nurin. Oikealta puolelta katsottuna lisäys kallistuu oikealle.

L1Vn

Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se kiertäen nurin. Oikealta puolelta katsottuna lisäys kallistuu vasemmalle.

vkk (vasemmalle kallistuva kavennus)

Neulo seuraavat kaksi silmukkaa seuraavasti: Vie oikea puikko oikein 1. silmukkaan ja kierrettyinä oikein 2. silmukkaan. Neulo molemmat silmukat yhteen. Sinulla on nyt kavennus, joka kallistuu hieman vasemmalle.

ssp

Nosta 2 s oikein neulomatta (yksi kerralla), siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne kiertäen nurin yhteen.

ERITYISTEKNIIKAT

Japanilainen lyhennetty kerros

Neulo käänntökohdalle asti, käännä työ ja aseta silmukkamerkki (käänntömerkki) lankaan. Neulo takaisin ohjeen mukaan, voi olla hyvä pitää kiinni merkistä hieman, ettei se luiskahda työn toiselle puolelle.

Neulo käänntökohta seuraavasti:

Oikea puoli: Neulo edellisen kerroksen käänntökohdalle, ”reiälle”. Käänntömerkki on kiinni tässä. Vedä käänntömerkkiä niin, että langan voi nostaa vasemmalle puikolle langankiertona seuraavan silmukan eteen. Neulo silmukka oikein yhteen langankierron kanssa ja poista käänntömerkki.

Nurja puoli: Neulo edellisen kerroksen käänntökohdalle, ”reiälle”. Käänntömerkki on kiinni tässä. Nosta vasemman puikon 1. silmukka oikein neulomatta ja aseta se takaisin vasemmalle puikolle. Vedä käänntömerkkiä niin, että langan voi nostaa vasemmalle puikolle langankiertona seuraavan silmukan eteen. Neulo silmukka ja langankierto kierrettyinä nurin yhteen ja poista käänntömerkki.

Kaksoissilmukka

Nosta 1. s nurin neulomatta, lanka työn edessä, vie lanka oikean puikon yli työn taakse (itsestäsi pois päin) ja kiristä niin paljon, että syntyy kaksoissilmukka. Jatka neulomista ohjeen mukaan. Kun kaksoissilmukka neulotaan, se neulotaan yhtenä silmukkana, oikein tai nurin silmukan osoittamalla tavalla.

Tämä tekniikka tunnetaan nimellä German Short Rows.

Työn kulku

Elbe-pusero neulotaan suljettuna neuleena hihan reunasta vartaloon päin.

Hihapyörylän muotoilemiseksi neulotaan käänntekerroksia saksalaisella lyhennettyjen kerrosten tekniikalla. Kun hihan pyöriö on valmis, neulotaan kapea kaitale, joka toimii sivukappaleena. Sivukappaleen kummastakin reunasta poimitaan silmukoita ja toisen etukappaleen sivu ja takakappale neulotaan samassa työvaiheessa, siihen asti, että kappaleet jaetaan pääntiellä. Tämän jälkeen etu- ja takakappaleet neulotaan erikseen valmiiksi.

Kun yksi hiha ja etu-/takakappale on neulottu valmiiksi kummassakin värissä, päätetään, kumpi väri on päällimmäisenä ja osat asetellaan päällekkäin ja yhdistetään pääntien reunaan.



Ohje

VASENKAPPALE

Hiha

Luo 19 (20) 21 (23) 25 (26) 28 (30) s jämälangalla 4 mm pyöröpuikoille ja neulo 2 krs oikein tasana. Katkaise jämälanka.

Ota työhön 2 samanväristä lankaa Arwettaa ja neulo 1 krs nurin.

Älä käännä työtä, vaan yhdistä työ ja jatka suljettuna neuleena.

Neulo 2 kerrosta nurin.

Seuraava krs: * 1 n, vie oikea puikko alimmaisen Arwettalla neulotun lenkin alle 3 krs alempana (= 1. Arwettalla neulottu krs) ja neulo se o*, toista *-*, kunnes jäljellä on 1 s, nosta viimeinen lenkki ja neulo se yhteen oikein viimeisen s kanssa.

Puikoilla on nyt 36 (38) 40 (44) 48 (50) 54 (58) silmukkaa.

Siirrä 1. silmukka oikealle puikolle neulomatta, aseta kerrosmerkki kerroksen alkuun.

Neulo 11 krs joustinneuletta (1 o, 1 n).

Katkaise jämälanka varovasti.

Seuraava kerros (lisäyskerros): * 1 o, L1V, 1 o, L1O*, toista *-* kerroksen loppuun = 72 (76) 80 (88) 96 (100) 108 (116) silmukkaa.

Vaihda 4,5 mm puikkoihin.

Neulo sileää oikeaa neuletta suljettuna neuleena, kunnes hihan pituus on 45 (45) 46 (46) 46 (47) 47 (47) cm.

Hihan pyöriö

1. lyhennetty kerros (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 15 s ennen kerrosmerkkiä, käännä.

2. lyhennetty kerros (nurja puoli): 1 kaksoissilmukka, neulo nurin, kunnes jäljellä on 15 s ennen kerrosmerkkiä, käännä.

3. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo o, kunnes jäljellä on 2 s ennen edellisen kerroksen

kaksoissilmukkaa, käännä.

4. lyhennetty kerros: 1 kaksoissilmukka, neulo n, kunnes jäljellä on 2 s ennen edellisen kerroksen kaksoissilmukkaa, käännä.

Neulo 3. ja 4. lyhennetty kerros yhteensä 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) kertaa.

Viimeinen lyhennetty kerros (oikea puoli):

1 kaksoissilmukka, neulo o silmukkamerkille asti, neulo kaksoissilmukka oikein yhtenä silmukkana.

Seuraava krs: Neulo kerros loppuun ja neulo kaikki kaksoissilmukat oikein.

Neulo 1 kerros oikein.

Sivukappale

Neulo nyt sivukappale tasana, hihasilmut odottavat puikoilla, seuraavasti: Neulo 4 (5) 6 (8) 11 (14) 18 (22) o, käännä työ, neulo 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) n, käännä työ.





Kerrosmerkki on nyt näiden 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) silmukan keskellä.

Neulo sileää neuletta tasona näillä 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) silmukoilla, kunnes sivukappaleen korkeus on 16 (17) 18 (20) 22 (24) 26 (28) cm. Lopeta oikean puolen kerroksella.

VARTALO

Poimi 31 (33) 36 (40) 44 (48) 53 (57) silmukkaa sivukappaleen reunasta ennen hihasilmuksia. Neljää kerrosta kohden poimitaan 3 silmukkaa. Neulo hihasilmukat oikein ja poimi 31 (33) 36 (40) 44 (48) 53 (57) silmukkaa sivukappaleen toiselta puolelta.

Neulo 4 (5) 6 (8) 11 (14) 18 (22) o, kerrosmerkille asti, käännä työ ja poista kerrosmerkki. Työ neulotaan nyt tasona.

Seuraava krs (nurja puoli): Neulo 3 (4) 5 (7) 10 (13) 17 (21) n, 2 n yhteen, neulo nurin, kunnes jäljellä on



5 (6) 7 (9) 12 (15) 19 (23) s, 2 n yhteen, neulo kerros nurin loppuun.

Puikoilla on nyt 132 (140) 150 (166) 182 (194) 212 (228) silmukkaa.

Vain koot XS, S, M ja L

Neulo 1 krs oikein ja 1 krs nurin.

Vain koot XL, 2XL, 3XL ja 4XL

Neulo nyt japanilaisia lyhennettyjä kerroksia sivukappaleen keskeltä ja sivulle.

1. lyhennetty kerros (oikea puoli): Neulo - (-) - (-) 3 (4) 4 (4) o ja kiinnitä käänntömerkki lankaan.

2. lyhennetty kerros (nurja puoli): Neulo kerros nurin.

3. lyhennetty kerros: Neulo oikein käänntömerkillä olevalle ”reiälle”, neulo langankierto ja seuraava silmukka oikein yhteen (katso ohje, erityistekniikat), käännä työ ja kiinnitä käänntömerkki lankaan.

4. lyhennetty kerros: Neulo kerros nurin.

Neulo 3. ja 4. lyhennetty kerros yhteensä - (-) - (-) 3 (4) 6 (8) kertaa.

Seuraava kerros (oikea puoli): Neulo kaikki silmukat oikein.

Tee nyt lyhennettyjä kerroksia sivukappaleen jäljellä olevilla silmukoilla, seuraavasti:

1. lyhennetty kerros (nurja puoli): Neulo - (-) - (-) 3 (4) 4 (4) n ja kiinnitä käänntömerkki lankaan.

2. lyhennetty kerros (oikea puoli): Neulo kerros oikein.

3. lyhennetty kerros: Neulo nurin käänntömerkillä olevalle ”reiälle”, neulo langankierto ja seuraava silmukka nurin yhteen (katso ohje, erityistekniikat), 1 n, käännä työ ja kiinnitä käänntömerkki lankaan.

4. lyhennetty kerros: Neulo kerros oikein.

Neulo 3. ja 4. lyhennetty kerros yhteensä - (-) - (-) 3 (4) 6 (8) kertaa.

Lyhennetyt kerrokset ovat nyt valmiit ja työ neulotaan tasona kaikilla silmukoilla.

Seuraava krs (nurja puoli): Neulo kerros nurin.

Kaikki koot

Kärkien muotoilemiseksi tehdään nyt lisäyksiä työn kummassakin reunassa, seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): 1 o, L1V, neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s, L1O, 1 o.



Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Neulo näitä kahta kerrosta yhteensä 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) kertaa.

Puikoilla on nyt yhteensä 154 (164) 174 (192) 208 (222) 240 (258) silmukkaa.

ÄLÄ katkaise lankaa.

Jaa työ etu- ja takakappaleisiin seuraavasti:

Laske 77 (82) 87 (96) 104 (111) 120 (129) silmukkaa ja kiinnitä M2. Silmukkamerkki on nyt kerroksen keskellä ja kummallakin puolella on yhtä monta silmukkaa.

#

Vasen takakappale

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o yhteen, neulo o, kunnes jäljellä on 4 s ennen M2, 2 o yhteen, 2 o, käännä ja jätä loput silmukat odottamaan puikoille, kun takakappale neulotaan.

Seuraava krs: Neulo 2 n, 2 n yhteen, neulo kerros nurin loppuun.

Neulo nämä kerrokset yhteensä 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) kertaa.

Vasemmassa takakappaleessa on nyt 71 (76) 81 (87) 95 (102) 111 (120) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o yhteen, neulo kerros oikein loppuun.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Toista nämä kerrokset yhteensä 18 (20) 24 (24) 26 (27) 28 (28) kertaa.

Vasemmassa takakappaleessa on nyt 53 (56) 57 (63) 69 (75) 83 (92) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o yhteen, neulo kerros oikein loppuun.

Seuraava krs: Neulo nurin, kunnes jäljellä on 2 s, 2 n yhteen.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) kertaa.

Vasemmassa takakappaleessa on nyt 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): 2 o yhteen, neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 s, L1O, 3 o.

Seuraava krs: Neulo 3 n, L1On, neulo n, kunnes jäljellä on 2 s, 2 n yhteen.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) kertaa, **SAMALLA** silmukat päätellään viimeisellä nurjan puolen kerroksella, seuraavasti:

Päättelykerros (nurja puoli): Neulo 2 n yhteen, 2 n,

päättele loput silmukat nurin.

Puikoilla on nyt 3 silmukkaa. Siirrä nämä silmukanpidikkeelle ja katkaise lanka.

Vasen etukappale

Ota lanka työhön M2-merkin kohdalla.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o, vkk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo n, kunnes jäljellä on 4 s, ssp, 2 n. Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 kertaa.

Vasemmassa etukappaleessa on nyt 62 (67) 72 (81) 89 (96) 105 (114) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o, vkk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) kertaa.

Vasemmassa etukappaleessa on nyt 52 (57) 62 (69) 77 (84) 91 (100) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Neulo näitä kahta kerrosta yhteensä 10 (12) 16 (16) 18 (19) 19 (19) kertaa.

Vasemmassa etukappaleessa on nyt 42 (45) 46 (53) 59 (65) 72 (81) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): 3 o, L1V, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo 2 n yhteen, neulo kerros nurin loppuun.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) kertaa.

Vasemmassa etukappaleessa on nyt 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): 3 o, L1V, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: 2 n yhteen, neulo nurin, kunnes jäljellä on 3 s, L1Vn, 3 n.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 kertaa, **SAMALLA** silmukat päätellään viimeisellä nurjan puolen kerroksella, seuraavasti:

Päättelykerros (nurja puoli): Neulo 2 n yhteen, päättele nurin, kunnes jäljellä on 2 s, 2 n yhteen.

Puikoilla on nyt 3 silmukkaa. Katkaise lanka ja silmukoi nämä 3 silmukkaa yhteen takakappaleen kolmen silmukan kanssa.



I-CORD

Poimi silmukoita vasemman kappaleen oikealta puolelta 1 langalla Arwettaa ja 4 mm pyöröpuikoilla. Aloita sivukappaleen keskeltä ja poimi silmukoita etu- ja takakappaleesta ja päättää sivukappaleen keskelle. Käytä 4,5 mm puikkoja (mahdollisesti 4,5 mm sukkapuikko) ja luo 4 silmukkaa neuloen seuraavasti: *Neulo vasemman puikon 1. silmukka oikein, jätä silmukka puikolle, nosta uusi silmukka kierrettynä vasemmalle puikolle*, toista *-*, kunnes sinulla on 4 uutta silmukka poimitujen silmukoiden edessä.

Neulo i-cord seuraavasti:

3 o, 2 kiertäen o yhteen, siirrä nämä 4 silmukkaa oikealta puikolta takaisin vasemmalle puikolle, toista *-*, kunnes kaikki poimitut silmukat on neulottu ja oikealla puikolla on 4 silmukkaa jäljellä. Silmukoi puikolla olevat silmukat yhteen i-cordin ensimmäisen kerroksen silmukoiden kanssa.

OIKEA KAPPALE

Neulo oikea kappale niin kuin vasen kappale, 2 langalla Arwettaa toisessa värissä, #:lle asti.

Oikea etukappale

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo vkk, neulo o, kunnes jäljellä on 4 s, 2 o yht, 2 o.

Seuraava krs: Neulo 2 n, 2 n yhteen, neulo kerros nurin loppuun.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 kertaa.

Oikeassa etukappaleessa on nyt 62 (67) 72 (81) 89 (96) 105 (114) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo vkk, neulo o, kunnes jäljellä on 4 s, 2 o yhteen, 2 o.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) kertaa.

Oikeassa etukappaleessa on nyt 52 (57) 62 (69) 77 (84) 91 (100) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo vkk, neulo kerros oikein loppuun.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Neulo näitä kahta kerrosta yhteensä 10 (12) 16 (16) 18 (19) 19 (19) kertaa.

Oikeassa etukappaleessa on nyt 42 (45) 46 (53) 59 (65) 72 (81) silmukkaa.





Seuraava krs (oikea puoli): Neulo vkk, neulo o, kunnes jäljellä on 3 s, L1O, 3 o.

Seuraava krs: Neulo n, kunnes puikoilla on 2 s, ssp. Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) kertaa.

Oikeassa etukappaleessa on nyt 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Vkk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 s, L1O, 3 o.

Seuraava krs: Neulo 3 n, L1On, neulo n, kunnes jäljellä on 2 s, ssp.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 kertaa, **SAMALLA** silmukat päätellään viimeisellä nurjan puolen kerroksella, seuraavasti:

Päätelykerros (nurja puoli): 3 n, päätte kerros nurin, viimeiset 2 silmukkaa neulotaan ssp.

Jäljellä on 3 silmukkaa. Siirrä silmukat silmukanpidikkeelle ja katkaise lanka.

Oikea takakappale

Ota lanka työhön M2-merkin kohdalla.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo 2 o, vkk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo n, kunnes puikoilla on 4 s, ssp, 2 n.

Neulo nämä kerrokset yhteensä 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) kertaa.

Oikeassa takakappaleessa on nyt 71 (76) 81 (87) 95 (102) 111 (120) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo kerros nurin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 18 (20) 24 (24) 26 (27) 28 (28) kertaa.

Oikeassa takakappaleessa on nyt 53 (56) 57 (63) 69 (75) 83 (92) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: Neulo 2 n yhteen, neulo kerros nurin loppuun.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) kertaa.

Oikeassa takakappaleessa on nyt 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) silmukkaa.

Seuraava krs (oikea puoli): 3 o, L1V, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.

Seuraava krs: 2 n yhteen, neulo nurin, kunnes jäljellä on 3 s, L1Vn, 3 n.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) kertaa, **SAMALLA** silmukat päätellään viimeisellä nurjan puolen kerroksella, seuraavasti:

Päätelykerros (nurja puoli): Neulo 2 n yhteen, päätte nurin, kunnes jäljellä on 2 s, 2 n yhteen.

Puikoilla on nyt 3 silmukkaa. Katkaise lanka ja silmukoi nämä 3 silmukkaa yhteen etukappaleen kolmen silmukan kanssa.

I-CORD

Tee oikean kappaleen i-cord samoin kuin vasemman kappaleen i-cord-reuna.

Kappaleiden yhdistäminen

Valitse nyt, kumpi neuleen osa on näkyvämpi/ulompi kerros.

Asettele puseron toinen kappale toisen sisälle niin, että kappaleiden pääntiet ovat päällekkäin. Kiinnitä osat hakaneuloilla niin, että työ ei liu-u. Kiinnitä hakaneula molemman kerroksen läpi keskimmäisen silmukan kohdalla sekä edessä että takana ja kummassakin sivussa, silmukoinnin kohdalla, johon M2 oli kiinnitettyä.

Pääntien reunus

Poimi 4 mm puikoilla ja 2 langalla Arwettaa, samassa värissä kuin päällimmäinen kappale, silmukoita pääntieltä (työn oikea puoli). Vie puikko molempien kerrosten läpi ja poimi 3 (3) 2 (2) 2 (2) 2 (2) silmukkaa jokaista 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) pääntien kerrosta kohden = 90 (96) 108 (114) 106 (110) 114 (114) silmukkaa.

Yhdistä kerros ja neulo 11 krs joustinneuletta (1 o, 1 n).

Päätte italialaisella päätteyllä, seuraavasti:

Katkaise lanka niin, että lankaa jää noin 3 kertaa joustinreunan ympärys. Pujota lanka tylppään neulaan.

1. Vie neula vasemman puikon 1. s läpi, niin kuin neuloisit nurin, vedä lanka läpi.
2. Tuo neula 1. ja 2. s välistä takaa eteen.
3. Vie neula 2. s läpi edestä taakse.
4. Vie neula 1. silmukkaan niin kuin neuloisit oikein ja nosta silmukka puikolta.
5. Työn etupuolella neula viedään silmukkaan oikealta vasemmalle, 2. silmukan etureunaan, vedä lanka silmukoiden läpi.
6. Vie neula 1. silmukkaan niin kuin neuloisit nurin ja



nosta silmukka puikolta.

Toista kohtia 2–6, kunnes vasemmalla puikolla on 1 nurja silmukka jäljellä.

Päätäminen:

7. Etupuolella neula viedään oikealta vasemmalle ensimmäiseen pääteltyyn silmukkaan, vedä lanka läpi.

8. Niin kuin kohta 6.

Päättele langanpäät kunnolla.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langat.

Voit ommella pystysuorat kappaleiden osat yhteen edessä ja takana, jos haluat. Ompele ohuella joustolangalla ja ompele löysin jälkipistoin i-cord-reunan sisäpuolella.

Neuletta on hyvä sovittaa ja kappaleet kiinnittää hakaneuloilla, ennen kuin ompelet. Näin saat neuleeseen toivotun ympärysmittan omien mittojesi mukaan.

Pese neule langan vyötteen mukaisesti ja aseta kuivumaan tasolle pyyhkeen päälle.