

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Frames

Design: Rikke Eliassen // Strikrik

Hva er vel hyggeligere enn å velge ut sine yndlingsverker og sette dem sammen til en fantastisk billedvegg, hvor farger og former spiller perfekt sammen? - Å strikke den selvfølgelig. Rikke Eliassen har med stor omhu valgt ut og fortolket sine yndlingsverker fra Noack og Løfberg, og resultatet er en skjønn fusjon av kunst og strikk. Hver enkelt del av denne billedveggen forteller sin egen historie og skaper en unik stemning. Designeren klarer å fange inn essensen av de originale verkene, samtidig som hun tilfører sin egen kreative stemme.





Størrelser & Mål

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

Passer til overvidde

82 (90) 98 (106) 116 (126) 136 (146) cm

Overvidde (A)

86 (94) 102 (110) 120 (130) 140 (150) cm


Lengde (B)

48 (50) 51 (52) 54 (56) 58 (60) cm

Ermelengde (C)

29 (29) 33 (33) 34 (34) 36 (36) cm

Strikkeretning (D)



Materialer

GARN FRA FILCOLANA

Bunnfarge

Merci farge 622 (Cashew)

350 (400) 400 (450) 500 (550) 650 (800) gram

Du strikker både bunnfarge og motivene med to tråder holdt sammen.

Til motivene er det brukt mellom 5 og 15 gram av følgende farger og garn:

Arwetta farge 100 (Snow White)

Arwetta farge 218 (Chinese Red)

Arwetta farge 318 (Ballerina)

Arwetta farge 144 (Dep Ultramarine)

Arwetta farge 971 (Sand)

Arwetta farge 102 (Black)

Anina farge 975 (Dark Chocolate)

Merci farge 9245 (Baby Blue)

Merci farge 602 (Fern)

Merci farge 604 (Kattegat)

Merci farge 1636 (Papaya)

Paia farge 703 (Gold Shimmer)

Tilia farge 102 (Black)

Kontursting er sydd med Vilja farge 976 (Taupe)

Bruk gjerne restegarn om du har det, i samme garntykkelse som ovennevnte.

#FilcolanaFrames

Materialer

PINNER

Rundpinne 4 og 4,5 mm, 40-80 cm.

Strømpepinne 4 og 4,5 mm.

Du kan utelate strømpepinner hvis du strikker magic loop på lang rundpinne.

ØVRIGE

8 maskemarkører

2 maskeholdere

Restegarn til italiensk opplegg

Eventuelt elastisk strikk

Strikkefasthet

21 masker og 28 omganger = 10 x 10 cm i glattstrikk med 2 tråder Merci, strikket på pinne 4,5 mm. Strikkefastheten er målt etter vask.

Pinnetykkelsen er kun veiledende.

Har du flere masker på 10 cm skal du bytte til tykkere pinne, har du færre masker på 10 cm skal du bytte til tynnere pinne.

filcolana



Teknikker

FORKORTELSER

M1, M2, M3, M4

Markør 1, Markør 2, osv.

høyre-øking (øking mot høyre)

Stikk venstre pinne, med retning fra baksiden og inn mot deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den rett.

venstre-øking (øking mot venstre)

Stikk venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd rett.

høyre-øking-vrang - øking mot høyre foretatt på vrangen

Stikk venstre pinne, med retning fra baksiden og mot fra deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den vrang. Sett fra retten, vil økingen lene seg mot høyre.

venstre-øking-vrang - øking mot venstre foretatt på vrangen

Stikk venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd vrang. Sett fra retten, vil økingen lene seg mot venstre.


SPESIELLE TEKNIKKER

Forkortede pinner med dobbeltmaske

Ta 1. maske vrang løst av med garnet foran masken, mot deg selv. Før garnet over høyre pinne og ned bak arbeidet, vekk fra deg selv, og trekk i garnet så det oppstår «en dobbeltmaske». Strikk videre som oppgitt i oppskriften. Når du skal strikke over dobbeltmasken, strikker du den som én maske, henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet viser. Denne teknikken kalles German Short Rows.

Stikke sting - kontursting

Stikk opp gjennom strikken fra baksiden av arbeidet, stikk ned igjennom arbeidet i en avstand på 3-4 mm bak ved tråden = første sting. *Stikk opp 6-8 mm foran nedstikket, stikk ned foran tråden*, gjenta fra * til * til hele konturen er sydd.



Intarsia

Ved Intarsia strikker du hvert felt med hver sitt lille garnnøste. Du skal krysse fargene på vrangen av arbeidet for å unngå at det blir hull i overgangene, slik:

Slik bytter du farge på retten av arbeidet

Retten: Plasser tråden med «den nye fargen» så garnenden ligger på retten av arbeidet, og hold garnnøstene på vrangen av arbeidet. Legg tråden med «den gamle fargen» over tråden med «den nye fargen», stram til den nye fargen og strikk videre kun med den nye fargen.

Slik bytter du farge på vrangen av arbeidet

Vrangen: Før tråden med «den gamle fargen» over til vrangen av arbeidet, mot deg selv, ta «den nye fargen», som henger løst fra den foregående pinnen, og legg den nye fargen over den gamle, før tråden med den nye farge over til retten, stram til den nye fargen litt og strikk videre med denne fargen.

Løkkeopplegg

Lag en ring av garnet slik at du legger den lange garnende, med garnnøstet i den andre enden, over den tråden som sitter fast på pinnen, strikk høyre pinne inn forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. Gjenta til det ønskede antall masker.



Arbeidsgang

Du strikker genseren på rundpinne, ovenfra og ned. Bærestykket strikker du rundt på rundpinne, først med forkortede pinner som former halsutskjæringen, samtidig som du øker ut til raglan nedover bærestykket.

Deretter deler du arbeidet, og strikker for- og bakstykke og ermer ferdige hver for seg. På forstykket strikker du billedveggen med fargeskifteteknikken Intarsia.

Til slutt syr du rundt billedmotivene med kontursting, før du syr sammen for- og bakstykke i sidene.

Til sist strikker du ermene rundt, ovenfra og ned.

Diagram

Du leser diagrammet nedenfra og opp. Når du strikker frem og tilbake leser du diagrammet fra høyre mot venstre på pinner fra retten, og fra venstre mot høyre på pinner fra vrangen.

Merk deg at diagrammene er oppdelt etter størrelse.



Oppskrift

HALSKANT

Legg opp 62 (62) 63 (64) 67 (66) 67 (66) masker med restegarn på rundpinne 4 mm.

Strikk 2 pinner rett, frem og tilbake. Klipp av restegarnet.

Start med to tråder Merci og strikk 1 pinne vrang, ikke snu, men sett sammen omgangen og fortsett rundt.

Strikk 2 omganger vrang.

Neste omgang: * 1 vrang, stikk høyre pinne under den nederste tverrlenken strikket med Merci 3 pinner nede i arbeidet = 1. pinne med Merci, og strikk den rett *, gjenta fra * til *, til det er 1 maske igjen, løft opp den siste tverrlenken, og strikk den rett sammen med den siste masken = 122 (122) 124 (126) 132 (130) 132 (130) masker.

Løft første maske løst av over på høyre pinne og sett inn en M1 = omgangsmarkør, på høyre pinne.

Strikk 10 omganger vrangbord, 1 rett, 1 vrang. Klipp forsiktig av oppleggsgarnet.

Bytt til rundpinne 4,5 mm.

BÆRESTYKKE

Neste omgang (inndelingsomgang): Flytt M1 til høyre pinne, 5 rett, sett inn en M2 på høyre pinne, venstre-øking, 15 (15) 13 (13) 15 (11) 13 (13) rett, høyre-øking, sett inn en M3 på høyre pinne, 5 rett, sett inn en M4 på høyre pinne, venstre-øking, 37 (37) 39 (41) 41 (45) 43 (43) rett, høyre-øking, sett inn en M5 på høyre pinne, 5 rett, sett inn en M6 på høyre pinne, venstre-øking, 15 (15) 13 (13) 15 (11) 13 (13) rett, høyre-øking, sett inn en M7 på høyre pinne, 5 rett, sett inn en M8 på høyre pinne, venstre-øking, 35 (35) 39 (39) 41 (43) 43 (41) rett, høyre-øking.

Nå skal du strikke forkortede pinner frem og tilbake, for å forme halsutskjæringen, slik:

1. forkortede pinne (retten): Flytt M1 til høyre pinne, strikk rett til M4, flytt M4 til høyre pinne, 2 rett, snu.





2. forkortede pinne (vrangen): Lag en dobbeltmaske, strikk vrang til M4, høyre-øking-vrang, flytt M4 til høyre pinne, 5 vrang, flytt M3 til høyre pinne, venstre-øking-vrang, strikk vrang til M2, høyre-øking-vrang, flytt M2 til høyre pinne, 5 vrang, flytt M1 til høyre pinne, strikk vrang til M5, flytt M5 til høyre pinne, 2 vrang, snu.

3. forkortede pinne: Lag en dobbeltmaske, strikk rett til M5, høyre-øking, flytt M5, 5 rett, flytt M6, venstre-øking, strikk rett til M7, høyre-øking, flytt M7, 5 rett, flytt M8, venstre-øking, strikk rett til M1, høyre-øking, strikk rett til og med dobbeltmasken fra foregående pinne, 2 rett, snu.

4. forkortede pinne: Lag en dobbeltmaske, strikk vrang til M4, høyre-øking-vrang, flytt M4, 5 vrang, flytt M3, venstre-øking-vrang, strikk vrang til M2, høyre-øking-vrang, flytt M2, 5 vrang, flytt M1, strikk vrang til og med dobbeltmasken fra foregående pinne, 2 vrang, snu.

Gjenta 3. og 4. forkortede pinne ytterligere 4 ganger.

Siste forkortede pinne (retten): Lag en dobbeltmaske, strikk rett til M5, høyre-øking, flytt M5, 5 rett, flytt M6, venstre-øking, strikk rett til M7, høyre-øking, flytt M7, 5 rett, flytt M8, venstre-øking, strikk rett til M1, høyre-øking.

Strikk 1 omgang rett over alle maskene.

Heretter fortsetter du med å øke til raglan på hver 2. omgang, slik:

1. omgang: Flytt M1, 5 rett, flytt M2, venstre-øking, strikk rett til M3, høyre-øking, flytt M3, 5 rett, flytt M4, venstre-øking, strikk rett til M5, høyre-øking, flytt M5, 5 rett, flytt M6, venstre-øking, strikk rett til M7, høyre-øking, flytt M7, 5 rett, flytt M8, venstre-øking, strikk rett til M1, høyre-øking.

2. omgang: Strikk rett ut omgangen.

Strikk disse 2 omgangene i alt 13 (16) 18 (18) 19 (19) 20 (20) ganger.

Kun størrelse L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Neste omgang: Strikk som 1. omgang.

Neste omgang: Flytt M1, strikk rett til M4, flytt M4, venstre-øking, strikk rett til M5, høyre-øking, flytt M5, strikk rett til M8, flytt M8, venstre-øking, strikk rett til M1, høyre-øking.

Strikk disse 2 omgangene i alt - (-) - (2) 4 (6) 8 (11) ganger.

Alle størrelser

Det er nå 282 (306) 324 (350) 388 (410) 444 (478) masker på pinnen.

Nå skal du dele arbeidet til bol og ermer, slik:

Neste omgang: Flytt M1, 5 rett, fjern M2, flytt de neste 55 (61) 63 (67) 75 (75) 83 (89) maskene over på en maskeholder, fjern M3, legg opp 4 (6) 8 (8) 8 (8)





8 (8) nye masker med løkkeopplegg, strikk rett til M6 og fjern M4 og M5 underveis, fjern M6 og flytt de neste 55 (61) 63 (67) 75 (75) 83 (89) maskene over på en maskeholder, fjern M7, legg opp 4 (6) 8 (8) 8 (8) 8 (8) nye masker med løkkeopplegg, strikk rett til M1 og fjern M8 underveis.

Det er nå 180 (196) 214 (232) 254 (276) 294 (316) masker på omgangen.

Strikk 3 omganger rett.

Nå skal du dele bolen i for- og bakstykke, som du deretter strikker hver for seg frem og tilbake, slik:

BAKSTYKKE

Neste pinne (retten): Strikk rett til og med de første 2 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) av de nye maskene i ermehullet, legg opp 1 maske med løkkeopplegg = kantmaske, og snu arbeidet.

Neste pinne: Strikk vrang til og med de første 2 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) av de nye maskene i det motsatte ermehullet, legg opp 1 maske med løkkeopplegg = kantmaske og snu arbeidet.

Det er nå 91 (99) 109 (117) 129 (139) 149 (159) masker på bakstykket.



La maskene på forstykket hvile på pinnen eller en maskeholder, mens du strikker ferdig bakstykket.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk til det er strikket i alt 66 (68) 68 (70) 82 (84) 84 (84) pinner fra der du delte i sidene. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Bytt til pinne 4 mm.

Vrangbord

Strikk 10 pinner i ribb, 1 rett, 1 vrang.

Fell av med italiensk avfelling, slik:

Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger bredden på vrangborden.

Tred garnenden på en stoppenål uten spiss.

1. Stikk nålen inn i 1. maske på venstre pinne, som om du skulle strikke den vrang, trekk tråden igjennom.
 2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. maske på venstre pinne fra baksiden og ut på forsiden.
 3. Stikk nålen igjennom 2. maske, fra forsiden og ut på baksiden.
 4. Stikk nålen inn i 1. maske, som om du skulle strikke den rett, og ta masken av pinnen.
 5. På forsiden stikker du nålen inn fra høyre mot venstre, i 2. maskes forreste maskebein, trekk garnet igjennom.
 6. Stikk nålen inn i 1. maske, som om du skulle strikke den vrang, og ta masken av pinnen.
- Gjenta punkt 2. – 6., til alle masker er felt av.
Fest enden godt.

FORSTYKKE

Start med garnet på retten ved de hvilende maskene, og legg opp 1 maske i starten av pinnen, strikk rett over de hvilende maskene og legg opp ytterligere 1 maske i slutten av pinnen.

Det er nå 93 (101) 109 (119) 129 (141) 149 (161) masker på forstykket.

Neste pinne (vrangen): Strikk 16 (20) 24 (29) 29 (35) 39 (45) vrang, sett inn en markør, strikk 61 (61) 61 (61) 71 (71) 71 (71) vrang, sett inn en markør, strikk vrang ut pinnen.

Fortsett i glattstrikk og Intarsia, og strikk ifølge diagrammet til alle 60 (60) 60 (60) 71 (71) 71 (71) pinnene i diagrammet er strikket. Siste pinne er fra vrangen.



Strikk 4 (6) 6 (8) 8 (10) 10 (10) pinner glattstrikk med bunnfargen. På den første av disse pinnene fjerner du markørene. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Bytt til pinne 4 mm.

Vrangbord

Strikk 10 pinner i ribb, 1 rett, 1 vrang.

Fell av med italiensk avfelling som på bakstykket..

Montering

Sy med stikkeing, kontur rundt om hvert «bilde».

Sy sidesømmene sammen med madrassting.

ERMER

Flytt de 55 (61) 63 (67) 75 (75) 83 (89) maskene til ermet tilbake på pinne 4,5 mm.

Start midt i bunnen av ermehullet og strikk opp fra retten 2 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) masker i de nye maskene på bolen, strikk rett over de hvilende maskene og strikk opp ytterligere 2 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) masker frem til midten av ermehullet = 59 (67) 71 (75) 83 (83) 91 (97) masker.

Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omgangen.

Strikk rett rundt i omganger til ermet måler 8 (8) 9 (9) 10 (10) 12 (12) cm, målt fra ermehullet.



Omgang med felling: Flytt omgangsmarkøren, 1 rett, 2 vridd rett sammen, strikk rett til det gjenstår 3 masker, 2 rett sammen, 1 rett.

Strikk 10 (10) 9 (9) 8 (8) 7 (7) omganger rett.

Gjenta disse 11 (11) 10 (10) 9 (9) 8 (8) omgangene ytterligere 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) ganger = 49 (57) 59 (63) 69 (69) 75 (81) masker.

Ermet måler nå ca. 26 (26) 30 (30) 31 (31) 33 (33) cm.

Bytt til pinne 4 mm.

Neste omgang: Strikk rett til det gjenstår 2 masker, 2 rett sammen = 48 (56) 58 (62) 68 (68) 74 (80) masker.

Vrangbord

Strikk 10 omganger i ribb, 1 rett, 1 vrang.

Fell av med italiensk avfelling slik:

Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger omkretsen av vrangborden. Tred en stoppenål på garnenden.

1. Stikk nålen inn i 1. maske på venstre pinne, som om du skulle strikke den vrang, trekk lenken igjennom.

2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. maske fra baksiden og ut på forsiden.

3. Stikk nålen rett igjennom 2. maske, fra forsiden og ut på baksiden.

4. Stikk nålen inn i 1. maske, som om du skulle strikke den rett og ta masken av pinnen.

5. På forsiden stikker du nålen inn, fra høyre mot venstre, i 2. maskes fremste maskebein, trekk garnet igjennom.

6. Stikk nålen inn i 1. maske, som om du skulle strikke den vrang og ta masken av pinnen.

Gjenta punkt 2. – 6., til det er 1 vrangmaske igjen på venstre pinne.

Avslutning:

7. På forsiden stikker du nålen inn, fra høyre mot venstre, i den første avfelte masken, trekk garnet igjennom.

8. Som punkt 6.

Fest enden godt.

Strikk det andre erme på samme måte.

MONTERING

Fest løse tråder

Sy eventuelt inn en elastisk strikk i halsåpningen, så den holder formen pent i bruk.

Vask genseren ifølge anvisningen på banderolen og la den tørke liggende flatt på et håndkle.



Diagram - XS, S, M og L






Diagram - XL, 2XL, 3XL og 4XL

