

filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Elin

Suunnittelija: Sanne Bjerregaard

Løfbergin sinisellä BIC-kuulakärkikynällä piirrettyjen teosten terävät ja tarkat viivat ovat olleet tämän graafisen puseron inspiraationa.

Ylimoitettu istuvuus ja terävät koboltinsiniset ja vaaleanpunaiset graafiset osat muistuttavat meitä 1980-luvun isoista puseroista. Puserossa yhdistyvät moderni estetiikka ja kunnioitus yksinkertaisuutta kohtaan.



Koot ja mitat

XS (S) M (L) XL

Sopii rinnan ympärykselle:

80–90 (90–96) 97–105 (106–115)
116–126 cm

Neuleen leveys (A):

114 (119) 126 (134) 141 cm


Pituus (B):

59 (59) 60 (63) 65 cm

Hihan pituus (C):

46 (46) 44 (42) 40 cm

Neulomissuunta (D)



Materiaalit

LANKA FILCOLANA

Väri A:

Peruvian värissä 950 (Winter Grey)

250 (250) 300 (350) 400 g

ja

Alva värissä 950 (Winter Grey)

75 (75) 100 (100) 125 g

Väri B:

Peruvian värissä 313 (Bubblegum)

100 (100) 150 (150) 150 g

ja

Alva värissä 313 (Bubblegum)

50 (50) 50 (50) 50 g

Väri C:

Peruvian värissä 337 (Bright Cobalt)

100 (100) 150 (150) 150 g

ja

Alva värissä 337 (Bright Cobalt)

50 (50) 50 (50) 50 g

Kaikki värit neulotaan molemmalla langalla yhtä aikaa.

Materiaalit

PUIKOT

Pyöröpuikot 5,5 mm ja 6,5 mm 60–80 cm

Sukkapuikot 5,5 ja 6,5 mm, (ei tarvita, jos neulot magic loop -tekniikalla)

MUITA TARVIKKEITA

2 silmukkamerkkiä

3 silmukanpidikettä

Neuletiheys

16 s x 22 krs sileää neuletta kolminkertaisella langalla
6 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Neuletiheys on mitattu pesun jälkeen.

Puikkokoko on ohjeellinen.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, vaihda suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän silmukoita, vaihda pienempiin puikkoihin. Jos saat oikean leveyden, mutta korkeus ei täsmää, puikkomateriaalin vaihtaminen, esim. puusta metalliin tai toisinpäin, voi auttaa.



Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka

kr: kerros

o: oikein

n: nurin

L10

Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se oikein.

L1V

Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se kiertäen oikein.

L10n (oikealle kallistuva lisäys, neulottu nurjalla puolella)

Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se nurin. Oikealta puolelta katsottuna lisäys kallistuu oikealle.

L1Vn (vasemmalle kallistuva lisäys, neulottu nurjalla puolella)

Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se kiertäen nurin. Oikealta puolelta katsottuna lisäys kallistuu vasemmalle.

vkk

Neulo seuraavat kaksi silmukkaa seuraavasti: Vie oikea puikko oikein 1. silmukkaan ja kiertäen oikein 2. silmukkaan. Neulo molemmat silmukat yhteen. Sinulla on nyt kavennus, joka kallistuu hieman vasemmalle.

ERITYISTEKNIIKAT

Silmuillen luominen

Muodosta lankaan silmu niin, että kerästä tuleva pitkä langanpää asetetaan puikolla olevan langan viereen, vie oikea puikko etukautta silmuun ja kiristä lankaa niin, että silmusta tulee silmukka. Toista, kunnes sinulla on tarvittava määrä silmukoita.



Turkkilainen aloitus

Tässä aloituksessa luodaan silmukoita sekä puikolle, jolla neulotaan, että lyhyelle silmukkakaapelille, seuraavasti:

Tee lankaan silmukka (niin kuin teet ensimmäisen silmukan tavallisessa aloituksessa), vie silmukka silmukkakaapelille, pidä puikkoa vasemmassa kädessä ja silmukkakaapelia, jossa silmukka on, puikon alla. Anna langanpään roikkua ja ota kiinni lankakerästä tulevasta langasta. Kierrä lankaa molempien puikkojen ympärille.

Pidä kiinni silmukasta ja vie lanka molempien puikkojen alta itsestäsi poispäin ja puikkojen yli itseäsi kohti (vastapäivään).

Jokainen kierros on yksi silmukka. Kierrä haluttu määrä silmukoita tiukasti puikkojen ympärille, aloitussilmukkaa EI lasketa silmukaksi.

Kierrä lanka etusormesi ympärille, pidä tiukasti kiinni ja neulo pyöröpuikon toisella päällä kaikki puikolla olevat langankierrot oikein. Tämä puoli on työn oikea puoli.

Sido tarvittaessa solmu silmukkakaapelin molempiin päihin ja jätä silmukat odottamaan, kunnes ne neulotaan.

Intarsia

Värienvaihto työn oikealla puolella

Oikea puoli: Ota uudenvärinen lanka työhön niin, että langanpää on työn oikealla puolella, lankakerät ovat työn nurjalla puolella.

Aseta ”vanhanvärinen” lanka uuden värin päälle, kiristä uutta väriä ja jatka neulomista uudella langalla.

Värienvaihto työn nurjalla puolella

Nurja puoli: Tuo vanha lanka työn nurjalle puolelle (itseäsi päin), ota uusi väri, joka on irrallaan edelliseltä kerrokselta ja laita uusi väri vanhan yli. Vie uusi lanka oikealle puolelle, kiristä sitä hieman ja jatka neulomista tällä langalla.



Työn kulku

Elin neulotaan ylhäältä alas.

Työ aloitetaan värillisillä olkakappaleilla, joihin tehdään väliaikainen aloitus silmukkakaapelilla. Olkakappaleet yhdistetään keskellä takana ja takakappaleen yläosa neulotaan kahdella värillä intarsiatekniikalla.

Takakappaleen silmukat jätetään odottamaan, kun etukappaleen yläosa neulotaan.

Työ jatkuu kummankin olkakappaleen avoimilla silmukoilla, joilla tehdään pääntien lisäyksiä.

Silmukoita luodaan pääntielle keskellä edessä ja etukappale yhdistetään ja neulotaan suorana kainaloon asti. Etu- ja takakappaleet yhdistetään ja vartalo-

osa neulotaan suljettuna neuleena joustinreunalle, jossa työ taas jaetaan ja reunat neulotaan kierretynä joustinneuleena, etu- ja takakappaleet erikseen.

Kädentieltä poimitaan silmukoita, vartalo-osan vastakkaisella värillä. Hihat neulotaan tasona intarsiatekniikalla ja päätetään kierrettyyn joustinreunaan, jossa värienvaihdot jatkuvat.

Lopuksi poimitaan silmukoita pääntieksi, joka myös neulotaan kierretynä joustinneuleena.



Ohje

TAKAKAPPALE

Oikea olkapää

Luo 29 (29) 31 (33) 34 silmukkaa turkkilaisella aloituksella (katso erityistekniikat) 6,5 mm puikoilla värillä B.

Aloituksen ensimmäinen neulottu kerros on työn oikea puoli.

Neulo 12 kerrosta sileää neuletta (oikein oikealla puolella ja nurin nurjalla), aloituksen ensimmäinen reuna lasketaan mukaan. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Luo 15 (16) 16 (16) 17 silmukkaa silmuillen puikolla olevien silmukoiden jatkoksi.

Jätä työ odottamaan ja neulo vasen olkapää.

Vasen olkapää

Luo 29 (29) 31 (33) 34 silmukkaa turkkilaisella aloituksella (katso erityistekniikat) 6,5 mm puikoilla värillä C.

Aloituksen ensimmäinen neulottu kerros on työn oikea puoli.

Neulo 13 kerrosta sileää neuletta, viimeinen kerros on oikean puolen kerros. ÄLÄ käännä työtä.

Yhdistä olkapäät seuraavasti:

Jatka vasemman olkapään oikealta puolelta ja luo 15 (16) 16 (16) 17 uutta silmukkaa silmuillen puikolla olevien silmukoiden jatkoksi. Ota oikean olkapään silmukat työhön, laita värit B ja C ristikkäin, kohdan erityistekniikat mukaan, ja neulo kerros oikein loppuun värillä B.

Puikoilla on nyt 88 (90) 94 (98) 102 silmukkaa.

Jatka sileää neuletta tasona ja tee värienvaihtoja kerroksen keskellä, kunnes työn korkeus on 23 (23) 23 (24) 24 cm niskan aloitusreunasta. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Katkaise molemmat langat ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.



ETUKAPPALE

Vasen puoli

Siirrä vasemman olkapään langankierrot 6,5 mm puikoille. Ota työhön lanka A ja neulo 2 kerrosta sileää neuletta.

Aloita pääntien lisäykset seuraavasti:

1. krs (oikea puoli): Neulo 2 o, L1V, neulo kerros oikein loppuun.

Neulo 3 kerrosta sileää neuletta, viimeinen kerros on nurjan puolen kerros.

5. krs (oikea puoli): Neulo kuten 1. krs.

6. krs: Neulo kerros nurin.

7. krs: Neulo kuten 1. krs.

8. krs: Neulo n, kunnes puikolla on 2 s, L1Vn, 2 n.

9. krs: Neulo 2 o, L1V, neulo kerros oikein loppuun.

10. krs: Neulo kuten 8. krs.

11. krs: Neulo kuten 9. krs.

12. krs: Neulo kuten 8. krs.

Kappaleessa on nyt 36 (36) 38 (40) 41 silmukkaa. Katkaise lanka ja jätä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.

Oikea puoli

Siirrä oikean olkapään langankierrot 6,5 mm puikoille. Ota työhön lanka A ja neulo 2 kerrosta sileää neuletta.

Aloita pääntien lisäykset seuraavasti:

1. krs (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, L1O, 2 o.

Neulo 3 kerrosta sileää neuletta, viimeinen kerros on nurjan puolen kerros.

5. krs (oikea puoli): Neulo kuten 1. krs.

6. krs: Neulo kerros nurin.

7. krs: Neulo kuten 1. krs.

8. krs: Neulo 2 n, L1On, neulo kerros nurin loppuun.

9. krs: Neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, L1O, 2 o.

10. krs: Neulo kuten 8. krs.

11. krs: Neulo kuten 9. krs.

12. krs: Neulo kuten 8. krs.

Kappaleessa on nyt 36 (36) 38 (40) 41 silmukkaa.

Yhdistä kappaleet seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo kerros oikein loppuun, luo 14 (16) 16 (16) 18 silmukkaa silmuillen puikolla olevien silmukoiden jatkoksi, siirrä vasemman sivun silmukat puikoille ja neulo kerros oikein loppuun.

Puikoilla on nyt 88 (90) 94 (98) 102 silmukkaa.

Jatka sileää neuletta suoraan, kunnes työn korkeus on 12 (12) 12 (13) 13 cm luoduista silmukoista. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

VARTALO

Yhdistä etu- ja takakappaleet. Loput työstä neulotaan suljettuna neuleena seuraavasti:

Seuraava krs: Neulo kerros oikein loppuun. Luo 1 (2) 3 (4) 5 silmukkaa silmuillen, kiinnitä sivumerkki, luo vielä 2 (3) 4 (5) 6 silmukkaa, neulo takakappaleen silmukat oikein, luo 1 (2) 3 (4) 5 silmukkaa silmuillen, kiinnitä kerrosmerkki ja luo toiset 2 (3) 4 (5) 6 silmukkaa.

Puikoilla on nyt 182 (190) 202 (214) 226 silmukkaa.

Jatka sileää neuletta suoraan, kunnes työn korkeus on 28 (28) 29 (31) 33 cm mitattuna kainalosta.

Jaa työ. Etu- ja takakappaleiden joustinreunat neulotaan erikseen valmiiksi seuraavasti:

Jatka 6,5 mm puikoilla.





Joustinreuna

Etukappale

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo kaikki etukappaleen silmukat oikein sivumerkille asti, poista merkki ja käännä työ.
Jätä takakappaleen silmukat odottamaan puikoille, kun neulot etukappaleen joustinreunan.

Seuraava krs: 1 o, * 1 kiertäen nurin, 1 o*, toista *-*, viimeiselle silmukalle, nosta viimeinen silmukka nurin neulomatta (lanka työn edessä).

Seuraava krs: 1 o, * 1 kiertäen o, 1 n*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2 s, 1 n, nosta viimeinen silmukka nurin neulomatta (lanka työ edessä).

Toista näitä 2 kerrosta, kunnes joustinreunan korkeus on 6,5 cm. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Päättele joustavasti seuraavasti:



Päätelykerros (oikea puoli): Nosta 1 o neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka toisen yli, * langankierto, 1 n, vedä ensin langankierto nurjan silmukan yli, tämän jälkeen oikea silmukka nurjan yli, 1 o, vedä nurja silmukka tämän yli*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2 oikeaa silmukkaa, vkk, päättelee viimeinen silmukka.

Joustinreuna

Takakappale

Ota lanka työhön takakappaleen oikealle puolelle ja neulo joustinreuna 6,5 mm puikoilla, niin kuin etukappaleen joustinreuna, kunnes reunan korkeus on 8 cm.

Päättele joustavasti.

HIHAT

Vasen hiha

Poimi silmukoita kädentien oikealta puolelta 6,5 mm puikoilla, seuraavasti:

Aloita takakappaleesta, kainalon kulmasta, jossa A ja C kohtaavat. Poimi värillä C 3 (5) 7 (9) 11 silmukkaa kainalon luoduista silmukoista, poimi vielä 28 (28) 28 (29) 29 silmukkaa (3 silmukkaa/4 kerrosta) A:n värisestä kappaleesta siihen, missä A ja C kohtaavat. Jätä väri C, ota väri A työhön ja poimi 49 (49) 49 (50) 50 kainaloon asti värillä A.

Värissä A on nyt 49 (49) 49 (50) 50 silmukkaa ja värissä C 31 (33) 35 (38) 40 silmukkaa = yhteensä 80 (82) 84 (88) 90 silmukkaa.

Neulo hiha sileänä neuleena tasona. Muista ristiä langat värienvaihtokohdassa ja neulo, kunnes hihan pituus on 39 (39) 37 (35) 33 cm luoduista silmukoista. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Vaihda työhön 5,5 mm puikot.

Joustinreuna

Neulo nyt kädentien reuna kierrettyinä joustinneuleena. Värienvaihdot jatkuvat, kuten tähän asti. Tee kavennuksia ensimmäisellä kerroksella, seuraavasti:

Vain koot XS, M ja L

Seuraava krs (oikea puoli): * 2 kiertäen oikein yhteen, 2 n yhteen*, toista *-* kerroksen loppuun = 40 (-) 42 (44) - silmukkaa.

Vain koot S ja XL

Seuraava krs (oikea puoli): 1 o, * 2 kiertäen o yhteen, 2 n yhteen*, toista *-*, kunnes jäljellä on 1 s, 1 o = - (42) - (-) 46 silmukkaa.



Kaikki koot

Seuraava krs: 1 o, * 1 o, 1 kiertäen n*, toista *-*, kunnes jäljellä on 1 silmukka, 1 o.

Seuraava krs: 1 o, * 1 kiertäen o, 1 n*, toista *-*, kunnes jäljellä on 1 silmukka, 1 o.

Toista näitä 2 kerrosta, kunnes joustinreunan korkeus on 7 cm. Lopeta nurjan puolen kerroksella.

Päättele joustavasti, kuten vartalo-osan joustinreuna.

Oikea hiha

Poimi silmukoita kädentien oikealta puolelta 6,5 mm puikoilla, seuraavasti:

Aloita takakappaleesta, kainalon alareunasta, jossa A ja B kohtaavat. Poimi värillä A 49 (49) 49 (50) 50 silmukkaa (3 silmukkaa/4 kerrosta) B:n värisestä kappaleesta siihen, missä A ja B kohtaavat. Jätä väri A, ota väri B työhön ja poimi 28 (28) 28 (29) 29 kainaloon asti värillä B, poimi 3 (5) 7 (9) 11 silmukkaa kainalon luoduista silmukoista.

Värissä A on nyt 49 (49) 49 (50) 50 silmukkaa ja värissä B 31 (33) 35 (38) 40 silmukkaa = yhteensä 80 (82) 84 (88) 90 silmukkaa.

Neulo hiha valmiiksi kuten vasen hiha.

PÄÄNTIEN REUNUS

Poimi silmukoita pääntien reunasta (oikea puoli) 5,5 mm puikoilla värillä A.

Aloita keskeltä takaa ja poimi 86 (90) 90 (90) 96 silmukkaa. Kiinnitä kerrosmerkki ja yhdistä kerros.

Neulo 6 kerrosta kierrettyä joustinneuletta (1 kiertäen o, 1 n).

Katkaise väri A ja ota väri C työhön.

Seuraava kerros: * 1 kiertäen o, 1 o*, toista *-* kerroksen loppuun.

Neulo 2 kerrosta kierrettyä joustinneuletta (1 kiertäen o, 1 n).

Päättele niin kuin silmukat osoittavat.

VIIMEISTELY

Ompele hihasaumat vuoropistoin ja päättele kaikki langat.

Pese neule lankojen vyötteiden mukaisesti ja aseta kuivumaan tasolle pyyhkeen päälle.

